

POBIERANIE I DOSTARCZANIE MATERIAŁU DO BADAŃ NA NOSICIELSTWO PAŁECZEK SALMONELLA, SHIGELLA. (badanie do „starej” książeczki sanepidowskiej)


1. Do wykonania badań będą potrzebne:

- trzy wymazówki z podłożem transportowym (dostępne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie oraz z wybranych aptekach);



- aktualnie obowiązujące, wypełnione oraz podpisane zlecenie na badanie mikrobiologiczne (dostępne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie lub do pobrania i wydrukowania ze strony <https://www.gov.pl/web/psse-ilawa/zlecenia-na-badania>);

- dwa worki strunowe: pierwszy do zapakowania trzech wymazówek z pobranym materiałem oraz drugi do zlecenia na badanie, aby nie miało kontaktu z materiałem;



- próby transportujemy do laboratorium w torebce termoizolacyjnej (dostępnej w aptekach);



- dla transportów zbiorowych wymagana jest termotorba odpowiednio oznakowana napisem transport substancji biologicznych kategorii B UN3373 z wkładem chłodzącym oraz elektronicznym monitoringiem temperatury transportu!

2. Sposób pobrania wymazów do badań:


- próbki pobieramy według schematu:

DZIEŃ 1 – wymazówka nr 1

DZIEŃ 2 – wymazówka nr 2

DZIEŃ 3 – wymazówka nr 3

- kał należy oddać do czystego, wyparzonego bądź sterylnego pojemnika;
- za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc próbkę kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku;



- **próby nie zawierające odpowiedniej ilości materiału nie zostaną przyjęte do badań;**
- nie pobierać prób podczas stosowania antybiotyków oraz minimum 7 dni od zakończenia ich stosowania;
- wymazówkę należy włożyć do próbki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby od której materiał został pobrany oraz datą i godziną;
- pobranie próbki należy umieścić w worku strunowym i przechowywać w temperaturze lodówki (4°C - 8°C), **próbek nie należy zamrażać;**
- wypełnić czytelnie, drukowanymi literami aktualnie obowiązujące zlecenie na badanie (dostępne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie lub do pobrania i wydrukowania ze strony <https://www.gov.pl/web/psse-ilawa/zlecenia-na-badania>);
- dostarczyć wszystkie trzy wymazówki z materiałem do laboratorium przed upływem 66h od momentu pobrania pierwszej próbki;
- transportować do laboratorium w torbie termoizolacyjnej lub w przypadku transportów zbiorowych w termotorbie z wkładem chłodzącym i monitorowaną temperaturą transportu;