Zlecenie na badanie nr .....
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

.....
dane zleceniodawcy

Cel badania: kontrola skuteczności sterylizacji

Testy bakteryjne eksponowane w.....
ul..... oddział, gabinet.....
Osoba obsługująca urządzenie.....
Nazwa urządzenia..... nr fabryczny..... rok produkcji.....
Parametry sterylizacji- temperatura.....czas.....ciśnienie.....

Kod próbki (wypełnia laboratorium)	Rodzaj testu	Data ekspozycji	Miejsce ekspozycji

Adres przesłania wyniku badania/ osoba upoważniona do odbioru wyniku.....
.....

	Rodzaj działalności/badane cechy	***Dokument odniesienia***
	[A] Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych *Geobacillus stearothermophilus*	PB-46/E wydanie 9 z dnia 23.10.2026 w oparciu o instrukcję producenta ATTEST 3M, Spor View, BROWNE, STERIM BI
	[A] Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych *Bacillus subtilis*, *Bacillus stearothermophilus*, *Bacillus atrophaeus*	PB-47/E wydanie 7 z dnia 20.01.2024 w oparciu o instrukcję producenta Sporal S, Spordex VHP NA, SGM STRIP

A- badanie akredytowane certyfikat AB 379 aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl
**-badanie nie objęte zakresem akredytacji
PB - procedura badawcza opracowana w laboratorium
Zapoznałem się z instrukcją zlecania badania laboratoryjnego oraz instrukcją wykonania procesu kontroli sterylizacji (dostępnymi na www.gov.pl/web/wsse-lublin/badania-laboratoryjne) i zrozumiałem je

[×] F-03/IR-01/PO-05/DL/OBM [×] F-06/IR-01/PO-05/DL/OBM

Zostałem poinformowany:
- ☐ o stosowanych w Laboratorium metodach badawczych umieszczonych w zleceniu i je akceptuję,
- ☐ że laboratorium dysponuje odpowiednim sprzętem i doświadczonym personelem umożliwiającym wykonanie zlecenia,
- ☐ że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek,
- ☐ o zachowaniu poufności informacji pozyskanych i wytworzonych podczas realizacji zlecenia z wyjątkiem obowiązku zgłoszenia dodatnich wyników wynikającego z Ustawy z dnia 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
- ☐ że informacje o przetwarzaniu danych osób fizycznych znajdują się na stronie internetowej zleceniobiorcy.

.....
podpis zleceniodawcy

Stan próbki w chwili przyjęcia (*zaznaczyć właściwy): prawidłowy ☐, nieprawidłowy ☐

Data/godzina przyjęcia materiału ....
podpis osoby przyjmującej zlecenie

F-04h/PO-04/WSSE, wyd. 5 z dnia 10.02.2026 str. 2(2)

Proszę o udostępnienie wyników badań laboratoryjnych za pośrednictwem internetowej platformy prezentacji wyników eLaborat poprzez otrzymany kod identyfikujący zlecenie. Wyniki oraz Regulamin użytkowania serwisu internetowego eLaborat dostępne są stronie internetowej WSSE w Lublinie w zakładce: co robimy-badania epidemiologiczne

.....
czytelny podpis zleceniodawcy

***- właściwe podkreślić jeżeli dotyczy nieodpłatnych obowiązujących badań sanitarno-epidemiologicznych w trybie ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi**

F-06/IR-01/PO-05/DL/OBM
wyd. 3 z dnia 09.02.2026

Instrukcja wykonania procesu kontroli sterylizacji

Sposób wykonania kontroli biologicznej procesu sterylizacji przy użyciu testów Sporal:
1. Wyjąć z opakowania foliowego torebki papierowej z krążkami “Sporal S” i umieścić w najtrudniej dostępnych miejscach załadunku sterylizatora.
Uwaga! Nie odpakowywać krążków “Sporal S” z papierowej osłonki.
2. Próbki opisać podając miejsce ekspozycji.
3. Przeprowadzić proces sterylizacji.
4. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki biologiczne, zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją oraz dostarczyć do laboratorium wraz z wypełnionym zleceniem na badanie w czasie do 24 godzin od zakończenia sterylizacji.
Testy przyjmowane są do laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 10^{30}- 11^{30}.
Wyniki badań – dostępne są w formie elektronicznej (przez 90 dni od daty badania) lub do odbioru osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku od 11^{30} do 14^{00}.

Sposób wykonania kontroli biologicznej procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych typu 3M, ATTEST, BROWN, SporView.

Testy biologiczne do kontroli sterylizacji w autoklawach można zakupić w WSSE Lublin ul. Pielęgniarek 6 w godz. 7^{45} - 14^{45} (ceny ujęte w cenniku na stronie WSSE).

1. Umieścić wskaźniki biologiczne w najtrudniej dostępnych miejscach załadunku autoklawu, zabezpieczyć przed zgnieceniem.
2. Przeprowadzić proces sterylizacji.
3. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki biologiczne i upewnić się, że wskaźnik chemiczny wydrukowany na etykiecie zmienił kolor.
4. Próbki opisać podając miejsce ekspozycji.
5. Zabezpieczyć wskaźniki przed uszkodzeniem mechanicznym i dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin po zakończeniu ekspozycji. Jeżeli wskaźników nie można dostarczyć w tym czasie,
należy je przechowywać w lodówce i przekazać do laboratorium w czasie do 24 godzin.
Testy przyjmowane są do laboratorium od poniedziałku do czwartku w godz. 10^{30}- 11^{30}.
Wyniki badań – dostępne są w formie elektronicznej (przez 90 dni od daty badania) lub do odbioru osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku od 11^{30} do 14^{00}.