

Zasady pobierania materiału metodą przylepca celofanowego do badań w kierunku jaj owsików

Wymaz okołoodbytniczy należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia i ponownie 2 tygodnie po jego zakończeniu - dla celów kontrolnych.

W przypadku uzyskania wyniku ujemnego dla pierwszej próbki, badanie należy powtórzyć jeszcze dwukrotnie w następnych dniach.

Wymaz okołoodbytniczy należy pobierać wcześniej rano, przed myciem i oddaniem kału.

I. Pobieranie materiału:

1. Pobieranie wymazu okołoodbytniczego przy pomocy zestawu składającego się z przylepca celofanowego naklejonego na szkiełko podstawowe:

- Kopertę zawierającą szkiełko podstawowe opisać **imieniem i nazwiskiem** osoby badanej oraz **datą** pobrania materiału.
- Wyjąć szkiełko z naklejonym przyplepcem z koperty.
- Przyklepiec celofanowy odkleić od szkiełka; szkiełko odłożyć na bok.
- Przyklepiec przyłożyć stroną bez kleju na palec wskazujący.
- Rozchylić pośladki i częścią lepką przylepca dotknąć kilkakrotnie okolic odbytu (nie wkładać do otworu odbytowego).
- Przyklepiec ponownie przykleić na szkiełko, w taki sposób, aby nie utworzyły się pęcherzyki powietrza i fałdy.
- Pobraną próbkę włożyć do koperty, kopertę zakleić.
- Kopertę z próbką włożyć do foliowego woreczka, woreczek zawiązać.
- Po pobraniu materiału dokładnie umyć ręce; jeżeli to możliwe używać rękawiczek jednorazowych.

2. Pobieranie wymazu okołoodbytniczego przy pomocy zestawu komercyjnego „Graham test”:

- Opakowanie (plastikowe pudełko) zawierające zestaw do pobierania wymazu opisać **imieniem i nazwiskiem** osoby badanej oraz **datą** pobrania materiału.
- Wyjąć szkiełko z naklejoną taśmą z plastikowego pudełka.
- Zieloną nasadkę nałożyć na nieoznaczony koniec szkiełka.
- Odkleić taśmę od szkiełka przenosząc ją nad nasadką.
- Umieścić taśmę na nasadce.
- Rozchylić pośladki i nasadką z taśmą dotknąć kilkakrotnie okolic odbytu.
- Taśmę ponownie przykleić na szkiełko, w taki sposób, aby nie utworzyły się pęcherzyki powietrza i fałdy.
- Zdjąć nasadkę ze szkiełka i wyrzucić ją.
- Szkiełko włożyć do opakowania (plastikowego pudełka).
- Pudełko z próbką włożyć do foliowego woreczka, woreczek zawiązać.
- Po pobraniu materiału dokładnie umyć ręce; jeżeli to możliwe używać rękawiczek jednorazowych.

II. Transport materiału do laboratorium:

- Próbkę należy dostarczyć do laboratorium **w dniu pobrania**, transportując w temperaturze otoczenia.
- Do próbki należy dołączyć **dokładnie i czytelnie** wypełnione „Zlecenie na badanie laboratoryjne w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych” - F/I/PO/OL/LMiP-04-04-01.

Formularz zlecenia dostępny jest w Punkcie przyjmowania próbek do badań diagnostycznych od pacjentów oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Zielonej Górze.