

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
DZIAŁ LABORATORYJNY, ODDZIAŁ LABORATORYJNY EPIDEMIOLOGII
PRACOWNIA SCHORZEŃ JELITOWYCH**

**70-632 SZCZECIN
ul. Spedytorska 6/7
tel. 91 462-40-60 wew. 137**

**POBIERANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
PRÓBEK KAŁU I/LUB WYMAZU Z ODBYTU
DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH**

1. Próbkę kału i/lub wymazu z odbytu do badania bakteriologicznego pobiera klient po uprzednim zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.

2.A. Kał do badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella do celów sanitarno – epidemiologicznych należy pobierać w trzech możliwie kolejno po sobie następujących dniach.

W przypadku, gdy pobranie kału lub dostarczenie go w trzech możliwie po sobie następujących dniach jest niemożliwe, dopuszcza się pobranie jednego wymazu z odbytu.

2.B. Kał i/lub wymaz do badania w kierunku patogenów schorzeń jelitowych należy pobierać w trzech możliwie kolejno po sobie następujących dniach lub według zaleceń lekarza lub Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

3. Próbkę kału należy dostarczyć do Rejestracji Medycznej WSSE w Szczecinie:

- **w dniu ich pobrania** - w przypadku próbek od osób ze styczności, chorych, nosicieli i ozdowieńców;
- **w ciągu 24 godzin** – w przypadku badań w kierunku nosicielstwa Salmonella, Shigella;

Do każdej próbki kału należy załączyć **dokładnie i czytelnie** wypełnione „Skierowanie na badanie laboratoryjne” Załącznik nr 1 do IR/E.P./PSJ/PO – 11/01.

Warunki transportu próbek kału i/lub wymazów z odbytu określono w instrukcji roboczej IR/E.P./03 „Transport materiałów biologicznych”.

4. Rejestracja Medyczna WSSE w Szczecinie przyjmuje próbki do badań od poniedziałku do czwartku w godz. **7.25-12.00**.

5. Technika pobierania kału:

-Próbkę kału należy pobrać ze świeżo oddanego stolca do czystego, szczelnie zamkniętego pojemnika (tzw. „kałówki”).

-Ilość kału, którą należy pobrać: około 3 cm³

-Na pojemniku tzw. „kałówce” należy umieścić dane: **imię i nazwisko** osoby badanej i **datę** pobrania kału

6. Technika pobierania wymazu:

Do pobierania wymazu korzysta się ze środków jednorazowego użytku – wymazówki z podłożem transportowym. Osoba w pozycji skłonu do przodu lub na kozetce w pozycji łokciowo – kolanowej lub jeżeli to niemożliwe leży na boku z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych. Osoba, której pobiera się wymaz z odbytu, powinna powoli i miarowo oddychać, rozluźnić mięśnie pośladkowe i zwieracz odbytu. Wacik z podłoża transportowego wprowadzić w odbyt na głębokość 4-5 cm. Obracać wacik kilkakrotnie starając się zebrać jak najwięcej materiału. Po pobraniu materiału wymazówkę umieścić w podłożu transportowym.