



## Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych i pobieranie materiałów przez pacjenta

### Badanie moczu u dzieci

#### 1. Badanie ogólne moczu u dziecka

- 1.1. Próbkę moczu dziecka najlepiej pobrać rano, tuż po karmieniu.
- 1.2. Należy zdjąć dziecku pieluszkę i umyć mu dokładnie okolice ujścia cewki moczowej (u dziewczynek okolice sromu od przodu w kierunku odbytu, a u chłopców żołądz po odsunięciu napletka).
- 1.3. Unieść dziecko i wymasować mu mięśnie grzbietu od góry ku dołowi, wzdłuż kręgosłupa, pamiętając, by robić to w ciepłym pomieszczeniu (mięśnie szybciej się rozluźnią).
- 1.4. W momencie, kiedy dziecko zacznie oddawać mocz, tak jak w przypadku pobierania moczu u osób dorosłych, pobrać próbkę ze „środkowego strumienia” do odpowiedniego pojemnika.

### Badanie moczu u noworodka i niemowlaka

#### 2. Badanie ogólne moczu

- 2.1. Do pobrania moczu na badanie ogólne należy zastosować woreczki do pobierania moczu dla niemowląt.
- 2.2. Po umyciu dziecka i dokładnym jego osuszeniu nakleja się woreczek tak żeby otwór woreczka był wokół ujścia cewki moczowej – u dziewczynek wokół ujścia pochwy, u chłopców na prąciu. Należy przymocować woreczek poprzez dociskanie taśmy klejącej do krocza. Pojemniczek powinien być tak przymocowany, aby mocz mógł swobodnie spływać do woreczka (zgodnie z instrukcją producenta dołączoną do woreczka).
- 2.3. Sprawdzamy zawartość pojemnika, co 10-15 min czy zebrała się już odpowiednia ilość moczu (min 5 ml).
- 2.4. Po zebraniu odpowiedniej ilości moczu należy odkleić woreczek i szczelnie go zakleić uważając, aby nie dotykać palcami brzegów woreczka ani jego środka i umieścić go w pojemniku do badania moczu.



## **Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych i pobieranie materiałów przez pacjenta**

Transport materiału na badanie do zleceniodawcy (oddział, klinika, poradnia) nie powinien trwać dłużej niż 60 minut od pobrania.

Transport materiału powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (18-25°C).