

Instrukcja dla Klienta

Pobieranie, przechowywanie, transport próbek kału do badań parazytologicznych.

Rodzaj badania: parazytologiczne	Rodzaj próbki		
	Maks. czas od pobrania do dostarczania próbki do laboratorium	KAŁ (w jałowym pojemniku na kał)	Odcisk okołoodbytniczy (zestaw do poboru)
		Znakowanie pojemników : pojemnik opisany danymi pacjenta (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia)	
		Temperatura otoczenia	
		Kał uformowany: <u>do kilku godz.</u> <u>Kał biegunkowy: jak najszybciej</u>	do 24 godz.
		Temperatura 4-8 ⁰ C	
		do 24godz.	do 24 godz.
Zabezpieczenia w czasie transportu	Zamknięte pojemniki z kałem/ próbówki z kałem/ wymazem zapakować w foliowe opakowanie i umieścić w opakowaniu zbiorczym oznakowanym jako materiał zakaźny, w warunkach uniemożliwiających jego uszkodzenie i zmianę właściwości np. termotorbie z zachowaniem odpowiedniej temperatury		
Sposób dekontaminacji w przypadku skażenia	Założyć rękawice ochronne. Przygotować preparat dezynfekcyjny. Usunąć zanieczyszczenie przy pomocy ligniny, wacika lub ręcznika papierowego. Przeprowadzić dezynfekcję powierzchni. Wytrzeć powierzchnię wilgotnym ręcznikiem. Zużyte ręczniki umieścić w pojemniku na odpady medyczne.		

Aby prawidłowo pobrać próbkę **kału do badania parazytologicznego** należy:

Kał oddać do czystego naczynia lub naczynia jednorazowego użycia np. talerz.

Nie należy pobierać kału bezpośrednio z muszli klozetowej!


Za pomocą łyżeczki z pojemniczka transportowego pobrać $\frac{3}{4}$ wielkości pojemnika, najlepiej z trzech różnych miejsc wypróżnienia, przede wszystkim z domieszką krwi, śluzu lub ropy (jeśli występują). Przy płynnym stolcu wystarczy pobrać około $\frac{1}{2}$ wielkości pojemnika na kał.

Uwaga!!! Pojemnik z próbką kału powinien być opisany imieniem i nazwiskiem badanego pacjenta oraz włożony do woreczka foliowego.

Pobieranie odcisku okołoodbytniczego do badań parazytologicznych.

Aby prawidłowo pobrać odcisk okołoodbytniczy do badania parazytologicznego należy:


Odcisk pobrać rano przed wykonaniem wszelkich czynności higieniczno-fizjologicznych. Odkleić taśmę ze szkiełka podstawowego. Rozsunąć ręką pośladki. Przykleić taśmę stroną klejącą na około 5-10 sekund do fałd odbytu. Po tym czasie odkleić taśmę z fałd odbytu. Następnie przykleić taśmę do szkiełka podstawowego. Podczas przyklejania taśmy do szkiełka należy zwrócić uwagę, aby nie zrobić pęcherzyków powietrza. **Szkiełko włożyć do koperty, opisać imieniem i nazwiskiem badanego pacjenta oraz datą urodzenia.**



Oderwać celofan od szkiełka (nie do końca).



Trzymając jedną ręką szkiełko, lepłą stronę paska celofanowego przykleić jak najgłębiej w okolicy odbytu.



Pasek celofanowy przykleić (rozprostowując) z powrotem na szkiełko.

Dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania.