

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W KAMIENIU POMORSKIM
72-400 Kamień Pomorski ul. Wolińska 7 tel. 91/32-10-746

ZLECENIE BADANIA OCENY SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI

ZLECENIODAWCA (nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail)/ ADRES DO PRZESŁANIA SPRAWOZDANIA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KAMIENIU POMORSKIM UL. WOLIŃSKA 7B, 72-400 KAMIEŃ POMORSKI TEL. 91 38 20 144, ADRES E-MAIL: PSSE.KAMIENPOMORSKI@SANEPID.GOV.PL					
DANE WYKONUJĄCEGO KONTROLĘ SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI (nazwa, adres, numer telefonu)		MIEJSCE USYTUOWANIA STERYLIZATORA		OSOBA NADZORUJĄCA PROCES STERYLIZACJI	
TYP I DANE TECHNICZNE STERYLIZATORA		ZASTOSOWANY WSKAŹNIK BIOLOGICZNY (zaznaczyć właściwe)			MIEJSCE ZAŁADUNKU
		☐ sporal A (<i>Geobacillus stearothermophilus</i>) ☐ sporal S (<i>Bacillus subtilis</i>) ☐			☐ góra ☐ dół ☐ środek ☐ przód ☐ tył
		 (wpisać datę ważności)			
PARAMETRY STERYLIZACJI					
DATA /GODZINA PROCESU	CZAS	TEMPERATURA	CIŚNIENIE	TEST KONTROLNY (K+)	
				☐ obecny ☐ brak	
ZASTOSOWANA METODA BADAWCZA		Oświadczam, że próbka została pobrana zgodnie z instrukcją opisaną na odwrocie oraz akceptuję metodę badawczą, która będzie zastosowana przy wykonaniu badania			
PB/LEO/01 (metoda hodowlana) wyd. VII z dnia 02.08.2022 r.		 (data, podpis osoby pobierającej próbkę)			
		 (data, podpis zleceniodawcy)			
wypełnia <i>Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej</i>					
DATA/ GODZ. PRZYJĘCIA PRÓBK	NUMER UMOWY -ZLECENIE	STAN PRÓBK	KOD PRÓBK	NUMER SPRAWOZDANIA	PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ PRÓBKĘ
		☐ bez zastrzeżeń ☐ inny	DM/	DM/	

INSTRUKCJA POBIERANIA BIOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

Kontrola skuteczności sterylizacji powinna być prowadzona w następujących przypadkach:

- ✓ okresowo, z indywidualnie ustaloną przez użytkownika sterylizatora częstotliwością
- ✓ w sytuacji podejrzenia o nieprawidłowe działanie sterylizatora
- ✓ po remoncie/usunięciu awarii urządzenia
- ✓ przy wprowadzeniu nowego rodzaju załadunku
- ✓ przy zmianie warunków procesu sterylizacji.

Sposób pobrania:

- ✓ włożyć biologiczne wskaźniki skuteczności sterylizacji do nie mniej niż dwóch pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego
- ✓ przeprowadzić ustalony program sterylizacji zachowując właściwe parametry sterylizacji (temperatura, czas, ciśnienie)
- ✓ wyjąć wskaźniki testowe z załadunku - opisać miejscem załadunku
- ✓ przekazać do badań w ciągu 24 godzin od przeprowadzenia procesu sterylizacji, przechowując je w temperaturze pokojowej.

Do badań należy również przekazać wskaźnik niepoddany procesowi sterylizacji, który stanowi kontrolę żywotności drobnoustrojów zawartych we wskaźniku (opisać jako K+).